

Bravo Manufacturing 3.7.13

Migliorie:

BRV-16054 - Note righe ordine cliente

La lista delle righe ordine cliente mostra la nota associata alla riga.

BRV-15565 - Bravo Kiosk Web - abilitata la possibilità di poter gestire il ritardo di lettura barcode

Per la configurazione dei lettori barcode con il Bravo Kiosk Web è stato introdotto il parametro per impostare il tempo di ritardo di lettura del barcode. Tale impostazione si rende necessaria in alcune configurazioni per sincronizzare lo strumento di lettura barcode e l'applicativo di raccolta dati.

L'impostazione del parametro è settabile nella cartella di installazione principale di Bravo Manufacturing sul Server nel percorso: "C:\Program Files (x86)\Antos\BravoServer\BravoConfigs" nel file "overridden-configs.json". Se il percorso e/o il file non esistono occorre crearli manualmente rispettando i nomi riportati sopra. Aprire il file con un editor di testo e nella stringa:

```
{"barcodeKeyboardDelay":-1,"disableBravoMailer":true}
```

il parametro è "barcodeKeyboardDelay".

Il valore è espresso in millisecondi. Se il parametro è impostato a -1 allora è settato il valore di default che equivale a 70 millisecondi di tempo di ritardo nella lettura dei barcode, se invece è necessario impostare un tempo di ritardo diverso è sufficiente indicare un valore con un numero intero al posto del -1.

Esempio: *{"barcodeKeyboardDelay":180,"disableBravoMailer":true}* equivale ad impostare 0,18 secondi.

Questo parametro non viene resettato all'aggiornamento di Bravo Manufacturing, come avveniva in precedenza per la configurazione di questo valore, prima dell'introduzione di questo settaggio dedicato.

BRV-15895 - Come disabilitare il servizio Bravo Mailer per utilizzare database senza inviare email di notifica

In Bravo Server Manager è stata aggiunta la scheda "Avanzate" dove è presente il parametro "DISABILITA BRAVO MAILER". Abilitando questo parametro è possibile disabilitare l'invio di tutte le notifiche via e-mail che sono state configurate su Bravo MES nei Processi schedulati. Togliendo la spunta sul parametro è possibile riattivare l'invio delle e-mail di notifica da Bravo Manufacturing. Lo scopo di questo parametro è di configurare in modo opportuno eventuali installazioni di test e diagnostica per evitare l'invio improprio di notifiche e-mail.

NOTA TECNICA: l'impostazione del parametro viene registrato nella cartella di installazione principale di Bravo Manufacturing sul Server nel percorso: "C:\Program Files (x86)\Antos\BravoServer\BravoConfigs" nel file "overridden-configs.json". Per impostazione di default il file viene creato nel momento in cui si cambia il valore del suddetto parametro la prima volta.

BRV-16006 - Il timer di controllo licenza viene resettato dopo 1h di PING corretto per utilizzare correttamente l'applicazione

Viene ridotto il timer di controllo della licenza dopo perdita di connessione.