

Bravo Manufacturing 2.1.17

Migliorie:

Compatibilità di Bravo Manufacturing 2.1.17

La versione di Bravo Manufacturing 2.1.17 può essere installata solo con la versione di **BravoGate 3.12.16.0** o superiore (connettore di interscambio dati con il software ERP **Mago.Net 3.12.16**); in quanto nelle versioni di questi due prodotti sono state apportate delle modifiche alle trasformazioni di interscambio dati (Bravo) e ai dati di esportazione sulle tabelle di interscambio (BravoGate).

BRV-4437 Richiesta adeguamento trasformazioni IN-OUT per Mago.Net su Bravo EasyGate a seguito modifica enumerativi di BravoGate

A seguito della modifica degli enumerativi di BravoGate sulla versione 3.12.16.0 allineata per Mago.Net 3.12.16, vedere ticket "BG-85 Incompatibilità Bravo-Gate e Perfetto", si richiede di adeguare tutte le trasformazioni standard IN-OUT per Mago.Net di Bravo EasyGate al fine di garantire il corretto trasferimento dei dati.

Consultare l'articolo "[Modifica enumerativi su BravoGate 3.12.16.0](#)" del Knowledge Base di Bravo Manufacturing.

BRV-4344 Rimozione componente Bravo Server Updater dal setup

Il setup di installazione di Bravo Manufacturing non crea più l'icona "Bravo Server Updater" sul desktop del server e neanche nel menù dell'applicativo su "Start" di Windows, in quanto si tratta di un componente non più in uso.

BRV-4346 Implementare funzione di generazione Ordini di produzione da Distinta Base

In anagrafica Distinta Base è stata implementata una nuova funzione che consente di generare direttamente dall'anagrafica di una Distinta Base selezionata l'Ordine di produzione, se presenti dei materiali di semilavorato, vengono creati anche gli Ordini di produzione figli. Tale funzione è utile per generare immediatamente Ordini di produzione senza dover ricorrere alla pianificazione della produzione. Consultare l'articolo "[Come generare un Ordine di produzione da anagrafica Distinta Base](#)" del Knowledge Base di Bravo Manufacturing.

BRV-4345 Implementare funzione per importazione causali di default su Bravo

Implementato nuovo parametro nel wizard di installazione di Bravo Manufacturing che consente di abilitare l'importazione dell'anagrafica delle sole causali di consuntivazione di default nel database vuoto che viene creato. Tale funzione è utile per chi si trova ad utilizzare Bravo Manufacturing la prima volta e non ha ancora molta dimestichezza con la configurazione delle causali, in questo modo, è possibile utilizzare il database vuoto creato durante l'installazione, dove si caricano i propri dati aziendali, ma potendo utilizzare le causali di consuntivazione di default preimpostate.

Consultare l'articolo "[Come importare le causali di consuntivazione di default](#)" del Knowledge Base di Bravo Manufacturing.